

発表データのナレーション録音・ビデオ（動画） 作成マニュアル

Windows 10 + PowerPoint 2013・2016版

ナレーション録音の注意点

- ナレーションの録音はノートパソコンの内蔵マイクを使用して録音が可能です。
※ ノートパソコンのマイクはモニター周辺に内蔵されていることが多いため、モニターから30～40cmの距離を保ちナレーションを録音していただくことを推奨します。
- USBまたは4極ミニピンの外付けマイク、ヘッドセット等を使用することにより、安定したナレーションの録音も可能です。

4極マイク付きイヤホン挿し口



4極マイク付きイヤホン



4極ヘッドセット



USB端子



USBマイク付きイヤホン



USBヘッドセット





- ページの切り替え時は録音が停止します。ページが切り替わった事を確認してからナレーションを再開してください。

※本番前に2、3ページ程度のテストを行い、スライドショーでナレーションの録音を確認していただくことを推奨します。

パソコンの設定 (Windows 10 + PowerPoint 2013・2016)


- ① USB接続タイプのマイクはUSBポート、4極マイク付きイヤホンまたはヘッドセットをミニピン端子にさします。
- ② 外部又は内蔵マイクの入力レベルはタスクバーの音量マークを右クリックしサウンドの設定を開き調整します。
- ③ 入力デバイスが外付または内蔵マイクのどちらかになっていることを確認して下さい。
- ④ マイクのテストで入力レベルを確認して下さい。
- ⑤ レベルを調整するにはデバイスのプロパティ (コントロールパネル ⇒ サウンド ⇒ 録音 ⇒ マイク) の順で進み、ボリュームでレベルの調整を行って下さい。




コントロールパネル⇒サウンド⇒録音⇒マイク
を選択し、ボリュームでレベルの調整を行って下さい

入力デバイスが外付または内蔵マイクの
どちらかになっていることを確認して下さい


マイクのテストで入力レベルが確認できます
レベルが低いまたは大きい場合は、
デバイスのプロパティから調整できます



1) スライドショーの記録 (ナレーション録音までの設定)



- 1 「スライドショー」 ⇒
- 2 「スライドショーの記録」
- ⇒ 3 「先頭から記録」の順に進んでください。
- 4 「スライドショーの記録」が表示されたら
 - スライドとアニメーションのタイミング(T)
 - ナレーション、インク、レーザーポインター(N)にチェックを入れて「記録の開始」をクリックしてください。



2) スライドショーの記録 (ナレーションの録音)

ノートパソコンのマイクはモニター周辺に内蔵されていることが多いため、モニターから30~40cmの距離を保ち音声を録音していただくことを推奨します。

画面が切り替わるとスライドショーの記録が開始されます。口演を行いながら画面左上の「→」またはキーボードの「→」、「Enter」、マウスの「左クリック」でスライドを進めてください。


- ① 次へ (次のスライドへ)
- ② 記録の一時停止
- ③ 現在のスライドの経過時間
- ④ 繰り返し (現在の記録をやり直す)
- ⑤ 開始からの経過時間
- ⑥ ボタンの表示/非表示
- ⑦ 閉じる (スライドショーの記録を終了する)



※PowerPointのバージョンによりボタンの位置等が異なります


3) ナレーションの確認

- ①「スライドショー」⇒ ②「最初から」の順でスライドショーを開始すると、ナレーションの確認ができます。
- また、③「▶」ボタンでページごとのナレーションを確認できます。



※PowerPointのバージョンによりボタンの位置等が異なります


4) ナレーションの再録音 (設定)



ナレーションを録音し直したいスライドに進みます。

①「スライドショー」⇒ ②「スライドショーの記録」
⇒ ③「現在のスライドから記録」の順に進んでください。

④「スライドショーの記録」が表示されたら
スライドとアニメーションのタイミング(I)
ナレーション、インク、レーザーポインター(N)
にチェックを入れて「記録の開始」をクリックしてください。




5) ナレーションの再録音（録音）

ノートパソコンのマイクはモニター周辺に内蔵されていることが多いため、モニターから30～40cmの距離を保ち音声を録音していただくことを推奨します。

画面が切り替わるとスライドショーの記録が開始されます。口演は再録音するこのページのみ行い、①で閉じてください。


① 閉じる（スライドショーの記録を終了する）



※PowerPointのバージョンによりボタンの位置等が異なります

6) 動画 (ビデオ) の作成

- ①「ファイル」⇒②「エクスポート」⇒
 - ③「ビデオ作成」の順に進んでください。
 - ④の設定は「HD (720 P)」を選択
 - ⑤の設定は「記録されたタイミングとナレーションを使用する」を選択
 - ⑥「ビデオの作成」で ⑦ 「名前を付けて保存」画面が表示されたらファイル名を入力して保存してください。
- ※ファイル名は「分科会名_氏名」としてください。



※PowerPointのバージョンによりボタンの位置等が異なります